

Añadir un cliente a WireGuard

Si ya está el servidor encendido y no queremos pararlo, podemos añadir clientes/pares con el siguiente comando.

Creamos las claves privadas y públicas del cliente (necesitamos entrar en root)

```
wg genkey > /etc/wireguard/keys/cliente.key
```

```
cat /etc/wireguard/keys/cliente.key | wg pubkey
```

Y lo añadimos con lo siguiente.

```
sudo wg set wg0 peer [CLAVE_PUBLICA_CLIENTE] allowed-ips [IP_CLIENTE_VPN]
```

Para empezar vamos a crear una carpeta que almacene las claves.

```
yoda@wireguard:/etc/wireguard$ sudo mkdir keys
yoda@wireguard:/etc/wireguard$
```

Y dentro del directorio le otorgamos permisos predeterminados para que solo el usuario pueda entrar a los documentos.

```
root@wireguard:/etc/wireguard/keys# umask 077
root@wireguard:/etc/wireguard/keys#
```


Creamos las claves privadas y públicas del cliente (necesitamos entrar en root)

```
wg genkey > /etc/wireguard/keys/cliente.key
```

```
cat /etc/wireguard/keys/cliente.key | wg pubkey
```

```
root@wireguard:/etc/wireguard/keys# wg genkey > /etc/wireguard/keys/cliente.key
root@wireguard:/etc/wireguard/keys# cat /etc/wireguard/keys/cliente.key | wg pubkey
IwTtIRsb5Sacwq2upSLvj4UWpQfJIDnRPsYmqNr5dTY=
root@wireguard:/etc/wireguard/keys#
```

Ahora nos vamos al archivo wg0.conf y añadimos lo siguiente.




Ahora tenemos que rellenar los siguientes puntos.


Las claves son las generadas en el servidor.

La dirección es la que le asignamos en el servidor.


Puerto de escucha la misma que el servidor y en mi caso puse el DNS de google.



En la parte de abajo tenemos que poner la clave pública del servidor, donde pone punto final se refiere a la ip pública del servidor junto al puerto, el IPs permitidas recomiendo siempre dejarlo en 0.0.0.0/0 a no ser que queramos otra cosa y el Keepalive nos recomienda wireguard 25 segundos pero yo pongo 35, esto sirve para que cada 35 segundos compruebe si la conexión sigue activa. Las dos opciones ultimas "Celular" y "Wi-Fi" es para que pongamos si queremos que la vpn se active automaticamente al utilizar datos o wifi.



Una vez conectados veremos lo siguiente en el apartado par.



Y si en el servidor ponemos el siguiente comando veremos como llegan las solicitudes al servidor.

```
root@wireguard:/etc/wireguard# sudo tcpdump port 10296
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens18, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
13:30:07.108939 IP [REDACTED].digimobil.es.10296 > wireguard.10296: UDP, length 148
13:30:07.109475 IP wireguard.10296 > [REDACTED].digimobil.es.10296: UDP, length 92
13:30:07.114429 IP [REDACTED].digimobil.es.10296 > wireguard.10296: UDP, length 32
13:30:07.152841 IP [REDACTED].digimobil.es.10296 > wireguard.10296: UDP, length 32
```

Y ya tendríamos todo listo, y si haces un script que automáticamente añada el par en el servidor y le mande al usuario un archivo zip para añadirlo a la aplicación sin tocar nada?

Revision #6

Created 23 February 2024 12:02:01 by Yoda

Updated 28 May 2024 06:19:07 by Yoda